

Подключение фискального регистратора

Программа “Водяной” поддерживает работу с новыми моделями фискальных регистраторов наиболее распространенных марок (АТОЛ и Штрих-М) в соответствии с требованиями к онлайн-кассам.

Для работы с другими ФР потребуется разработка заказных дополнительных модулей.

ВАЖНО! ККМ должна быть именно фискальным регистратором, т.е. поддерживать работу с учетными программами. Автономные ККМ (в т.ч., Атол-90ф без дополнительных платных прошивок) НЕ ПОДОЙДУТ, т.к. не имеют возможности взаимодействовать ни с какой учетной системой.

Если Водяной запускается **в терминальном режиме** (особенно на удаленных виртуальных машинах) и нет возможности подключить регистратор непосредственно к серверу, **крайне желательно наличие** у кассового оборудования **сетевого порта** или wi-fi модуля. Это более стабильный и быстрый вариант подключения, в отличие от проброса порта.

Выбор версии драйвера ККМ

Драйвер обязательно должен быть установлен в 32-битной версии, иначе взаимодействие с ним будет невозможно.

Для драйверов Атол поддерживается версии 10.x.

Для драйверов Штрих-М (Важно! Если планируется работа с ККМ через службу, то установку драйвера Штрих-М обязательно запускать от имени администратора или пользователя «система», в противном случае он будет виден в сеансе обычного пользователя, но недоступен службе)

После установки проверьте работу с ККМ через тест драйвера, например, сформируйте отчет без гашения (для случая Штрих-М и работы через службу тест драйвера также запустите от имени администратора или системы).

Примечание. Драйверы Штрих-М 5.x поддерживаются, начиная с версии 558 Водяного.

Настройка Водяного для работы с ФР

После настройки собственно аппарата необходимо назначить его пользователю в программе.

1) Создаем запись в справочнике “торговое оборудование” Для фискальных регистраторов с драйвером разработки Штрих-М в поле “модель” должно быть указано **“Штрих-М”** (именно в таком регистре букв).

Основные	Сканер ШК, считыватель МК	Фискальный регистратор
<p>Код:</p> <p>Входит в группу: <input type="text"/></p> <p>Наименование: ФР Штрих</p> <p>СОМ-порт: COM1</p> <p>Скорость порта: 115200</p> <p>Модель: Штрих-М</p> <p>Включено: Да</p>		

Для фискальных регистраторов с драйвером **Атол** настройка отличается только тем, что вместо "Штрих-М" следует указать "**атол10**".

2. Созданную запись указать для кассира в меню администрирование – пользователи

Основные	Эл. почта	Прокси-сервер	Торг. оборудование
<p>IP-телефония</p> <p>Сканер штрих-кода: <input type="text"/></p> <p>Считыватель магнитных карт: <input type="text"/></p> <p>Фискальный регистратор: ФР Штрих</p>			

При следующем входе пользователя в программу будет работать фискальный регистратор. Появится возможность по нажатию кнопки "чек" сформировать фискальный документ с составом товаров:

- а) из расходной накладной
- б) чек возврата прихода из документа возврата товаров покупателем
- в) в случае необходимости – из счета.

При проведении документа "чек ККМ" (по кнопке "OK") чек пробивается автоматически. Возможна отправка копии чека на электронную почту или телефон клиента. Для этого необходимо заполнить поле, обозначенное на рисунке:

Основные	Реквизиты	Печать	Особые реквизиты	Св-ва	Особые цены																																																								
Договоры	Расч.счета	Доставка	Оборуд.	Контакты																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Улица</th> <th>Дом</th> <th>Кор.</th> <th>Кв./оф. Кв.</th> <th>Подъезд</th> <th>Код под.</th> <th>Этаж</th> <th>Остановил</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-й Берестяной пер Ростов</td> <td>21</td> <td></td> <td>кв.</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Улица	Дом	Кор.	Кв./оф. Кв.	Подъезд	Код под.	Этаж	Остановил	1-й Берестяной пер Ростов	21		кв.			0																																									
Улица	Дом	Кор.	Кв./оф. Кв.	Подъезд	Код под.	Этаж	Остановил																																																						
1-й Берестяной пер Ростов	21		кв.			0																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Св-ва (Доставка)</th> <th>Доп.</th> <th>Даты</th> <th>Ведомость</th> <th>Стоп</th> <th>Карта</th> <th>Грузопол.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Грузополучатель:</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Грузопол. сч.-ф.:</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Послед. накл.:</td> <td colspan="6">13.03.2022</td> </tr> <tr> <td>Первая накл.:</td> <td colspan="6">02.12.2019</td> </tr> <tr> <td>Эл.почта или телефон для отправки чека ОФД:</td> <td colspan="6"><input type="text" value="info@vodasoft.ru"/></td> </tr> <tr> <td>Пункт разгрузки:</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>Инлекс:</td> <td colspan="6"></td> </tr> </tbody> </table>						Св-ва (Доставка)	Доп.	Даты	Ведомость	Стоп	Карта	Грузопол.	Грузополучатель:							Грузопол. сч.-ф.:							Послед. накл.:	13.03.2022						Первая накл.:	02.12.2019						Эл.почта или телефон для отправки чека ОФД:	<input type="text" value="info@vodasoft.ru"/>						Пункт разгрузки:							Инлекс:						
Св-ва (Доставка)	Доп.	Даты	Ведомость	Стоп	Карта	Грузопол.																																																							
Грузополучатель:																																																													
Грузопол. сч.-ф.:																																																													
Послед. накл.:	13.03.2022																																																												
Первая накл.:	02.12.2019																																																												
Эл.почта или телефон для отправки чека ОФД:	<input type="text" value="info@vodasoft.ru"/>																																																												
Пункт разгрузки:																																																													
Инлекс:																																																													

Одновременная работа с ККМ

Появилась возможность совместного использования аппарата, подключенного к серверу Водяного, несколькими пользователями.

Для этого необходимо 1) установить [службу Водяного](#), пользователю Служба назначить ККМ Атол или Штрих-М.

2) Дополнительно создать в справочнике торгового оборудования фискальный регистратор с моделью srv и указать его на вкладке «торговое оборудование» для остальных пользователей. Примечание. Для работы в этом режиме аппарат должен быть непосредственно подключен к серверу, где работает служба Водяного, либо подключен к локальной сети. Работа через «проброшенный» COM-порт в терминальном режиме не рекомендуется из-за низкой надежности соединения и сложностей настройки.

Параметры COM-порта (номер, скорость) для фискальных регистраторов, как правило, задавать не надо, но иногда это может потребоваться (например, если подключено несколько ККМ к компьютеру). Имя порта задается в виде COM1 (или COM2 и т.д.)


Основные	Сканер ШК, считыватель МК	Фискальный регистратор	МП-устар.
Код: 10000000000001			
Входит в группу:	<input type="button" value="▼"/>		
Наименование: Атол - ТОЛЬКО ДЛЯ СЛУЖБЫ			
СОМ-порт или ip-адрес:порт: 192.168.7.77:5555	<input type="button" value="▼"/>		
Скорость порта (для ФР не требуется):	<input type="button" value="▼"/>		
Модель: Атол10			
Включено: Да	<input type="button" value="▼"/>		

В приведенном примере задан ip-адрес и порт удаленной ККМ.


Настройка работы с маркировкой

В мобильном приложении или непосредственно в программе Водяной (для самовывоза) с 1 марта 2023 года необходимо считывать коды маркировки с каждой бутыли.

Для правильной работы с этой функцией потребуется фискальный регистратор с версией ФФД 1.2, для ККМ Атол обязательно отметить флажок «Для проверки КМ использовать прямой доступ к ФН-М», без этого чеки с кодами маркировки не будут сформированы:



При корректной настройке ПО и оборудования в чеках будут присутствовать символы [M+]. Это



признак корректного кода.

Использование ККМ в комплексе с мобильным приложением требует дополнительных настроек

From:
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
<https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BA%D0%BA%D0%BC&rev=1677076303>

Last update: 2023/02/22 17:31

