

Настройка интеграции «Водяного» с REST API провайдера «Мегафон»

Для совершения исходящих звонков и показа информации о входящем звонке в программе один из компьютеров назначается сервером телефонии. Он должен иметь статический или псевдостатический IP-адрес, доступный из внешней сети по порту 10385 (Программе «Водяной» в настройках брандмауэра должен быть разрешен выход в интернет. Для связи с АТС требуется, чтобы на машине, имеющей статический IP-адрес, был запущен «Водяной» в режиме службы или под именем пользователя, заданным в справочнике «Облачные АТС» (второй вариант целесообразен, если в программе работает один пользователь, в остальных случаях устанавливайте службу). Для всех пользователей в «Водяном» потребуется указать внутренние номера телефонов (имена пользователей АТС) и имена пользователей, заданные для соответствующих номеров в АТС.

Настройка со стороны виртуальной АТС

Войдя в АТС, выберите настройки - интеграции

Мегафон Бизнес > Виртуальная АТС > Настройки

Дмитрий

Сотрудники Отделы Номера Тариф Ещё Интеграция с CRM

В открывшейся странице выберите вариант «интеграция с вашей CRM»
Далее включите доступ (УСЛУГА ПЛАТНАЯ, тарифы уточняйте у оператора связи)

Сотрудники Отделы Номера Тариф Ещё

← Назад Интеграция с вашей CRM

CRM

Вы можете подключить нашу Облачную АТС к любой вашей собственной CRM или базе данных с помощью API.

Интеграция CRM и Облачной АТС решает несколько бизнес-задач:

- отображение имени клиента на экране телефона или sip-клиента;
- автоматический перевод звонка от клиента на закрепленного за ним менеджера;
- отображение информации о входящем звонке внутри CRM (всплывающая карточка клиента);
- сохранение в CRM истории всех звонков и записей разговоров;
- совершение исходящих звонков сразу из интерфейса CRM.

Если вы хотите подключить какую-либо популярную CRM и ее нет в списке интеграций, то обратитесь в службу поддержки.

Имя вашей CRM * Водяной

Включить доступ к API

Скачать полн

Станут доступны поля с ключом авторизации, именем пользователя и паролем.

В поле «адрес вашей CRM» укажите внешний ip сервера и порт 10385.

МегаФон Бизнес > Виртуальная АТС > Настройки

Ключ для авторизации в Облачной АТС

КОПИРОВАТЬ В "ПАРОЛЬ" В ВОДЯНОМ

Указывайте этот ключ в запросах от CRM к Облачной АТС

Скопировать

Адрес вашей CRM *

http:// **ВАШ IP** :10385

На этот адрес Виртуальная АТС будет отправлять запросы

Ключ для авторизации в вашей CRM *

ЛОГИН ОАТС В ВОДЯНОМ

Этот ключ Облачная АТС будет указывать в запросах к CRM

Ключи для авторизации перенесите в справочник облачных АТС Водяного в указанные поля.

Справочник «Облачные АТС»

Создаем строку в справочнике «администрирование — облачные АТС», указываем в ней адрес HTTPS сервера провайдера, включая протокол и имя скрипта обмена, например, https://domain/sys/crm_api.wcgp, а также токен, установленный в личном кабинете.

Код: 100000000000001

Входит в группу:

Наименование: Мегафон

Запускать сервер от имени пользователя (без указания - не активно): Служба

Адрес сервера провайдера: **https://z123.megapbx.ru/sys/crm_api.wcgp**

Порт: 10385

Внешний адрес для подписки (Билайн):

Учетная запись (если используется в АТС): z123

Логин (если используется в АТС): z123

Пароль (токен) в АТС: *****

Ключ для подписи:

Тип сервера: Мегафон

Вести лог

Искать клиента в базе только после поднятия трубки

В поле «Порт локального ПК» по умолчанию установлен порт 10385. Это порт надо «пробросить» извне на сервер Водяного.

В поле «Запускать сервер от имени пользователя» указываем **пользователя "Служба"**, если его там нет, то надо предварительно **установить службу**. ===== Справочник «Внутренние номера телефонов» ===== В справочнике «Администрирование - Внутренние номера (настройки softфонов)» надо создать строки, соответствующие каждому внутреннему номеру (пользователю АТС). Помимо наименования (номера), в поле «вариант подключения

«телефонии» выбираем «Мегафон». На вкладке "пользователь, пароль" указываем имя пользователя ВАТС (СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ИМЕННО ДАННОМУ ВНУТРЕННЕМУ НОМЕРУ, НЕ ИНТЕГРАЦИОННОЕ). Остальные поля, как правило, заполнять не надо.\ Назначение номеров пользователям программы\\ В справочнике «Администрирование — пользователи» на вкладке «IP-телефония» выбираем его внутренний номер. Если пользователь уже вошел в программу на момент назначения номера, он должен выйти и войти повторно для использования телефонии.\ Подробнее: [[внутренние_номера|Внутренние номера (настройки softфонов)

From:

<https://vodasoft.ru/wiki/> - **Водяной**

Permanent link:

<https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD&rev=1598621056>

Last update: 2020/08/28 16:24

