

## Чек ККМ при самовывозе (вопросы маркировки)

### Продажа маркированного товара в розницу

Необходим сканер двумерных штрих-кодов. При сканировании в документ «чек ККМ» попадет код маркировки, он будет отражен в соответствующем столбце документа.

СКАНИРОВАТЬ НЕОБХОДИМО ИМЕННО ДВУМЕРНЫЙ КОД, при считывании обычного кодаean-13 будет выдано предупреждение (если товар маркирован).

Если сканер работает в режиме rs-232, то никаких действий, кроме собственно сканирования, не требуется. Если сканер клавиатурный, но настроен префикс F7, он также автоматически перейдет в поле сканирования. Если же этого не произошло, перед сканированием кодов нажмите клавишу F7 на клавиатуре.

Считанный код попадет в столбец «КМ».

поле сканирования (переход по F7)						
Цена	Сумма	% НДС	в т.ч. НДС	Тара	Возвр.	Ост.
168	168	Без НДС		Бутыль 19л	1	1 01046111106900172150LO0nTtp+>F

Количество маркированного товара ВСЕГДА должно быть равно 1 при розничной продаже, иначе чек не будет пробит! При нажатии ОК в чеке или кнопки «чек» в расходной накладной коды передаются в ККМ, далее оператор фискальных данных (ОФД) автоматически оформляет выбытие кода в системе маркировки.

ВАЖНО! В настройках подключения драйвера ККМ Атол обязательно отметить флажок «Для проверки КМ использовать прямой доступ к ФН-М».

Признаком правильности работы будет [M+] в строке товара. Проверить правильность передачи данных можно в личных кабинетах ОФД и честного знака.

В случае, чек пробит, но коды не выбыли из-за незаполненной категории товара или иной причины, остается возможность оформить их списание вручную через личный кабинет «честного знака».

В остальном работа с документом "чек ККМ" не меняется.

В расходных накладных также можно сканировать коды маркировки, но они будут добавлены в отдельную табличную часть.

### Выбор сканера

Многие современные сканеры фактически не поддерживают режим эмуляции com-порта, поэтому при покупке сканера убедитесь, что ему можно установить префикс F7 для работы в режиме эмуляции клавиатуры (по возможности попросите продавца оборудования установить префикс F7 и суффикс enter).

Если Водяной запущен на терминальном сервере, для корректной работы некоторых клавиатурных сканеров требуется в параметрах подключения RDP (вкладка «Локальные ресурсы»), в поле «Использовать сочетания клавиш Windows» выбрать вариант «На этом компьютере».

[к оглавлению раздела](#)

From:  
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:  
[https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0\\_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7&rev=1679291023](https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7&rev=1679291023)

Last update: 2023/03/20 08:43

