


## Установка и настройка МП

Разрешите в Android установку приложений не из магазина (настройки — безопасность, поставить флажок «неизвестные источники»).

Скачайте файл приложения (<http://vodasoft.ru/voda.apk>) через любой браузер.

Откройте папку «загрузки» и запустите файл voda.apk (для запуска может потребоваться установить файловый менеджер, например total commander, ES проводник) .

После запуска приложения войдите в его меню и выберите «Настройки - Настройки приложения» Как правило, требуется редактировать 2 пункта:




НАСТРОЙКИ

IP адрес или домен сервера Водяного  
Укажите адрес сервера

Порт для подключения к серверу  
Укажите адрес сервера

Имя пользователя  
Укажите имя пользователя

В первой настройке вводим свой статический ip-адрес, полученный от провайдера или домен (в случае псевдостатики) или путь к [скрипту адресации](#) на своем сервере.



IP адрес сервера Водяного  
(xxx.xxx.xxx.xxx) или домен...


192.168.1.83

Отмена ОК

Внимание: приведен пример ЛОКАЛЬНОГО ip-адреса, начинающегося с «192.168». Такой адрес может использоваться только для первоначальной настройки и тестирования, для текущей

работы такой адрес НЕ ПОДХОДИТ, водители не будут иметь к нему доступа извне. При отсутствии статического внешнего адреса можно использовать простые [скрипты](#), размещаемые на вашем сервере.

В настройке «имя пользователя» указываем логин мобильного приложения, как он задан в «Водяном» в справочнике транспорт - автомобили.



The screenshot shows a settings window titled 'НАСТРОЙКИ'. Inside, there is a section titled 'имя пользователя на сервере' in blue text. Below this title is a text input field containing the text 'avto1'. At the bottom of the settings window, there are two buttons: 'Отмена' (Cancel) on the left and 'ОК' (OK) on the right.

### Работа с ККМ водителя

Возможно использование как полноценной ККМ, так и принтера чеков, работающего в связке с основной ККМ, установленной в офисе. Режим работы задается через меню - настройки, а модель ККМ и пароли - через меню - настройки ККМ. Кроме того, технически возможен режим, при котором по команде водителя формируется чек в офисе с отправкой на электронную почту клиента (должна быть указана в справочнике, при отсутствии эл. почты будет использован первый из мобильных номеров клиента). Важно: Предусмотрено подключение к приложению фискальных регистраторов производства АТОЛ. ККТ других производителей на данный момент не поддерживаются, подключение к ним может быть реализовано в индивидуальном порядке (при наличии технической возможности).

From:  
<https://vodasoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:  
[https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%BF\\_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&rev=1558690745](https://vodasoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%BF_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&rev=1558690745)

Last update: 2019/05/24 12:39

