


Установка и настройка МП

Разрешите в Android установку приложений не из магазина (настройки — безопасность, поставить флажок «неизвестные источники»).

Скачайте файл приложения (<http://vodasoft.ru/voda.apk>) через любой браузер.


Откройте папку «загрузки» и запустите файл voda.apk (для запуска может потребоваться установить файловый менеджер, например total commander, ES проводник) .

После запуска приложения войдите в его меню и выберите «Настройки - Настройки приложения» Как правило, требуется редактировать 2 пункта:



The screenshot shows a settings menu titled "НАСТРОЙКИ". There are three visible settings items, each with a text input field and a label below it. The first item is "IP адрес или домен сервера Водяного" with the label "Укажите адрес сервера". The second item is "Порт для подключения к серверу" with the label "Укажите адрес сервера". The third item is "Имя пользователя" with the label "Укажите имя пользователя". The first and third items are highlighted with red rounded rectangular boxes.

В первой настройке вводим свой статический ip-адрес, полученный от провайдера или домен (в случае псевдостатики) или путь к [скрипту адресации](#) на своем сервере.




The screenshot shows a dialog box for entering an IP address. The title is "IP адрес сервера Водяного (xxx.xxx.xxx.xxx) или домен...". Below the title is a text input field containing the IP address "192.168.1.83". At the bottom of the dialog are two buttons: "Отмена" (Cancel) and "ОК" (OK).

Внимание: приведен пример ЛОКАЛЬНОГО ip-адреса, начинающегося с «192.168». Такой адрес

может использоваться только для первоначальной настройки и тестирования, для текущей работы такой адрес НЕ ПОДХОДИТ, водители не будут иметь к нему доступа извне. При отсутствии статического внешнего адреса можно использовать простые [скрипты](#), размещаемые на вашем сервере.

В настройке «имя пользователя» указываем логин мобильного приложения, как он задан в «Водяном» в справочнике транспорт - автомобили.



НАСТРОЙКИ

имя пользователя на сервере

avto1

Отмена ОК

Отслеживание положения машины

Для корректной работы отслеживания разрешите приложению не экономить батарею. Открыв настройки, выбираем «батарея», затем «заказы водителя». В открывшемся окне щелкаем по «экономия заряда батареи», выбираем «не экономить».

Работа с ККМ водителя

Возможно использование как полноценной ККМ, так и принтера чеков, работающего в связке с основной ККМ, установленной в офисе. Режим работы задается через меню - настройки, а модель ККМ и пароли - через меню - настройки ККМ. Кроме того, технически возможен режим, при котором по команде водителя формируется чек в офисе с отправкой на электронную почту клиента (должна быть указана в справочнике, при отсутствии эл. почты будет использован первый из мобильных номеров клиента). Важно: Предусмотрено подключение к приложению фискальных регистраторов производства АТОЛ. ККТ других производителей на данный момент не поддерживаются, подключение к ним может быть реализовано в индивидуальном порядке (при наличии технической возможности).

[Использование ККМ в комплексе с мобильным приложением](#)

From:
<https://vodosoft.ru/wiki/> - Водяной

Permanent link:
https://vodosoft.ru/wiki/doku.php?id=%D0%BC%D0%BF_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&rev=1562576441

Last update: 2019/07/08 12:00

